

# WinAbacus<sup>©</sup> Service Release

istruzioni per l'utente

servizi informatici per l'azienda

Materiale informativo soggetto a modifica senza preavviso.  
Questo documento è stato redatto con la massima cura e il suo utilizzo è limitato all'ambito e all'utente cui è stato trasmesso.  
L'utente utilizza il documento sotto la propria diretta responsabilità, dopo averne verificata l'applicabilità, l'attinenza e la consistenza delle informazioni riportate.  
CABER non assume alcuna responsabilità per imprecisioni o per danni derivati dall'uso o dal mancato uso delle informazioni in esso contenute.

© 2025 CABER SRL

# WinAbacus<sup>©</sup> Service Release

Istruzioni di base per l'installazione della Service Release

Filename	SR WinAbacus – istruzioni di base
Versione	2025.02
Autore	Team di Sviluppo <a href="mailto:support@caber.srl">support@caber.srl</a>

## software house a Reggio Emilia dal 1988

CABER SRL  
42122 Reggio Emilia Via Martiri di Cervarolo 74/10  
[www.caberinformatica.com](http://www.caberinformatica.com)

centralino	0522 550.802	<a href="mailto:info@caber.srl">info@caber.srl</a>
assistenza clienti	0522 391.337	<a href="mailto:support@caber.srl">support@caber.srl</a>
fax	0522 557.371	

## **Requisiti di Sistema: Verificare i requisiti tecnici richiesti prima di procedere all'aggiornamento**

### **Sistemi operativi certificati per l'utilizzo con WinAbacus®**

- MS Windows 8 Professional
- MS Windows Server 2012
- MS Windows 8.1 Professional
- MS Windows Server 2012 R2
- MS Windows 10 Professional
- MS Windows Server 2016
- MS Windows 11 Professional
- MS Windows Server 2019
- MS Windows Server 2022
- MS Windows Server 2025

### **Requisiti minimi**

- Sistema operativo MS Windows certificato e stabile
- Spazio disco adeguato (almeno il 20% della dimensione del disco fisico, non inferiore a 10 GB)
- Risoluzione video minima 1280 x 1024
- Accesso ad internet per i servizi di:
  - attivazione licenza
  - aggiornamenti automatici
  - utilizzo dei servizi automatici di posta elettronica e PEC

### **Attività consigliate**

Per ottenere da WinAbacus® prestazioni ottimali si consiglia di configurare opportunamente il software antivirus.

Escludere dalla scansione antivirus:

- Sulla postazione server le cartelle degli eseguibili e dei dati di WinAbacus®.
- Sulle postazioni client la cartella di installazione del gestionale.

### **Procedura di Installazione**

- Assicurarsi di avere eseguito un backup completo del sistema.
- Prima di eseguire l'aggiornamento, disattivare eventuali software antivirus.
- L'aggiornamento deve essere installato su tutte le postazioni di WinAbacus.
- Al primo avvio delle postazioni client dopo l'aggiornamento server, verrà automaticamente eseguita l'installazione della Service Release.


## INSTALLAZIONE

- Assicuratevi che il sistema soddisfi i requisiti tecnici indicati.  
Se non siete in grado di eseguire questi controlli o i requisiti non sono sufficienti, prendete contatto con l'Assistenza Tecnica.
- Per installare la Service Release è necessario avere attivo un Contratto di Aggiornamento e la macchina deve avere accesso ad Internet.  
Verificate queste condizioni prima di procedere.
- Chiudete tutte le applicazioni attive
- Disattivare temporaneamente il software antivirus

## INSTALLAZIONE

- Eseguire il pacchetto scaricato dal sito web e seguire la procedura guidata di estrazione

Avviate l'installazione premendo il pulsante **Avanti**, il sistema verificherà l'abilitazione degli aggiornamenti di WinAbacus.



Premere **Avanti** nella maschera **Salvataggio Configurazione** per salvare una copia della configurazione attuale di WinAbacus.


La procedura può richiedere un tempo variabile in funzione della dimensione degli archivi.




Nella maschera **Aggiornamento Componenti** premere il pulsante **Avanti** per procedere.

Nel caso in cui alcuni componenti da aggiornare siano utilizzati da altre applicazioni in esecuzione, la procedura chiede di terminare le applicazioni in uso prima di poter procedere.

Premere quindi **Riprova** per continuare con l'aggiornamento.




Dopo alcuni secondi sarà visualizzata la maschera del processo di aggiornamento componenti di WinAbacus. Premere **Avanti** per procedere.




Selezionare la voce Ho compreso ed accetto i termini della licenza d'uso per procedere, quindi premere **Avanti**.

Per applicare l'aggiornamento è necessario accettare il Contratto di Licenza.



Premere **Avanti** per confermare il percorso di installazione, la cartella dei collegamenti e il riepilogo delle informazioni e quindi **Avanti** per procedere con l'installazione.

Quando si esegue un aggiornamento normalmente non è necessario modificare questi parametri.



Nella maschera **Aggiornamento archivi** premere il pulsante **Avanti** per procedere.

Questa operazione sarà eseguita solo sul server.

Attendere il completamento dell'aggiornamento e al termine premere **OK**.

**L'interruzione in questa fase non è consigliata.**



Nella maschera **Aggiornamento Licenza** premere il pulsante **Avanti** per procedere.

Attendere il completamento dell'aggiornamento.



Alla fine dell'aggiornamento premere il pulsante **Riavvia** per riavviare il sistema.

Premere **Fine** per chiudere la procedura e riavviare il sistema in un secondo momento.

### ATTENZIONE

Il Riavvio del Sistema è sempre necessario prima di utilizzare nuovamente il Sistema Gestionale.



Dopo aver riavviato il sistema potrete accedere a WinAbacus.

Al primo avvio verranno mostrate a video informazioni e novità relative alla Service Release.